


23. MÓDULO ErgoMater

- Introducción
 - Datos
 - Cálculo de ítems que requieren información adicional
 - Informe
 - Recomendaciones
- 

INTRODUCCIÓN

Ámbito de aplicación. El módulo *ErgoMater* se dirige a la protección ergonómica de la maternidad permitiendo evaluar y detectar factores de riesgo ergonómico para la trabajadora embarazada.

Es importante señalar que sólo es aplicable a mujeres sanas que presentan embarazos sin complicaciones médicas ni obstétricas. Algunas condiciones de la mujer (patologías, complicaciones del embarazo, etc) pueden requerir una evaluación más detallada de la situación y la aplicación de cambios o restricciones adicionales en la actividad laboral. Tales casos deben ser analizados de forma personalizada por el profesional médico.

Se recomienda evitar los factores de riesgo contemplados en este módulo desde el inicio del embarazo, aunque es especialmente importante su control a partir de las 20 semanas de gestación, excepto en los ítems en los que la evaluación del mismo indique posible riesgo antes de la semana 20 de gestación.

Contenido. El cuestionario de evaluación contiene ítems relacionados con las demandas físicas de las tareas, las condiciones del entorno y de la organización del trabajo que pueden implicar riesgos para la madre y/o el feto.

Además, el módulo ofrece recomendaciones para ayudar a controlar los riesgos detectados en el análisis.

Origen. Este módulo está basado en:

- La Guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo (3ª edición), publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en 2020. Madrid. NIPO: 122-20-049-0
- En los resultados obtenidos en un proyecto de investigación desarrollado por el IBV con el apoyo y colaboración de dos mutuas de accidentes de trabajo [IBV, Unión de Mutuas y Muvale, 2004].

DATOS

El análisis se inicia seleccionando *ErgoMater* en la ventana *Tarea nueva* (Figura 1).

Esto da paso a la ventana principal del módulo (Figura 2) donde se introducen los datos.




Figura 1. Acceso al módulo ErgoMater




Figura 2. ErgoMater - Ventana principal

Identificación. En el encabezado de la ventana principal se registra el nombre de la tarea y de la empresa, la fecha del análisis y las observaciones que procedan.


Así mismo se debe especificar la **semana de embarazo** en la que se realiza la evaluación de la trabajadora, así como el **tipo de embarazo** (simple/múltiple).

Datos de la trabajadora. Pulsando el botón *Ficha* en la parte inferior de la ventana principal se accede a una ventana donde se recoge la información que se considere oportuna para identificar a la trabajadora. Además, se registra su *opinión* acerca del esfuerzo físico del trabajo en conjunto (pesado, normal, ligero) y se anota si ha percibido algún cambio en la capacidad para trabajar desde el inicio del embarazo.

Factores de riesgo. La evaluación propiamente dicha consta de un cuestionario o lista de comprobación de 20 ítems distribuidos en cuatro fichas, a las que se accede pulsando la pestaña correspondiente:

- *Posturas y movimientos*
- *Manipulación manual de cargas*
- *Entorno*
- *Organización*

Al evaluar estos factores de riesgo hay que considerar la situación más habitual y/o más desfavorable durante el trabajo, y se marca la casilla que precede al ítem cuando existe dicho factor en la tarea analizada.

La evaluación de ciertos ítems (marcados con el símbolo ) , requieren de mayor información para determinar la presencia de riesgo en el puesto de trabajo objeto de evaluación. En estos ítems, la cumplimentación es automática, tras rellenar la información adicional, el ítem se autocumplimentará en caso de determinarse una situación de riesgo. Para cada uno de ellos se detalla más adelante el procedimiento de análisis y datos necesarios para su determinación.

Criterio y ejemplos. Cada ítem del cuestionario se acompaña de dos botones situados a su derecha:

- El **botón Criterio** da paso a un breve comentario que expone las consecuencias adversas que puede implicar para la madre y/o el feto la presencia de dicho factor de riesgo en el puesto de trabajo (Figura 3).
- El **botón Ejemplos** ofrece imágenes de algunos trabajos que podrían presentar el factor de riesgo en cuestión (Figura 4).

Instrucciones. Pulsando el botón *Léeme* en la parte inferior de la ventana principal se muestran las instrucciones de uso del módulo *ErgoMater* que ya han sido comentadas en el texto precedente.




Figura 3. ErgoMater - Criterio asociado a un factor de riesgo




Figura 4. ErgoMater - Ejemplos asociados a un factor de riesgo

A continuación se detallan los factores de riesgo incluidos en cada ficha.

Posturas y movimientos

- Se requiere estar de pie de manera estática, ininterrumpida y prolongada
- Se requiere estar de pie, de manera dinámica, discontinua e intermitente
- Se requiere flexión $>20^\circ$, inclinación hacia un lado o giro pronunciado del tronco, de manera sostenida (>1 minuto seguido) o repetida (>2 veces/minuto).
- Se requiere flexión de tronco $> 60^\circ$ de manera inadecuada
- Se requiere estar de rodillas o en cuclillas.
- Se requieren posiciones pronunciadas de flexión, extensión, desviación lateral y/o giro de la/s muñeca/s, de manera sostenida (>1 minuto seguido), repetida (>2 veces/minuto) y/o con aplicación de fuerza.
- Se requiere estar sentada (sedestación) con o sin posibilidad de cambiar de postura
- Estando sentada, las piernas cuelgan del asiento y los pies no tienen apoyo.
- Estando sentada, no existe un apoyo adecuado del tronco en un respaldo.
- Estando sentada, no hay suficiente espacio para mover cómodamente las piernas debajo de la superficie de trabajo.

Manipulación manual de cargas

- Se requiere manejar pesos mayores que el peso aceptable.
- Se requiere realizar fuerzas de empuje o arrastre >10 kg.
- Estando sentada, se requiere manejar pesos >3 kg o aplicar una fuerza considerable.


Entorno

- Se requiere trabajar en superficies elevadas (plataformas, escalas o posters verticales)
- Se requiere usar escaleras manuales
- Se requiere desplazarse sobre superficies inestables, irregulares o resbaladizas (suelos con obstáculos, aberturas, deslizantes, etc).
- Existe la posibilidad de golpes o compresión del abdomen (espacios muy reducidos, objetos o máquinas en movimiento, arneses de seguridad constrictivos, arranques y paradas súbitas de vehículos, etc)

Organización


- Se requiere trabajar >40 horas/semana.
- Se requiere trabajo nocturno, de manera habitual o rotatoria.
- Se requiere trabajar con un ritmo impuesto, sin posibilidad de realizar pausas autoseleccionadas.

CÁLCULO DE LOS ÍTEMS QUE REQUIEREN INFORMACIÓN ADICIONAL

A continuación, se recopilan para cada pestaña los ítems que requieren información adicional para determinar la presencia de riesgo en el puesto de trabajo. Cuando se seleccionan estos ítems, marcados con el símbolo , se abre una ventana emergente con los datos que es necesario cumplimentar para determinar la presencia o no de riesgo en el puesto de trabajo.

Si la semana de embarazo en la que se realiza la evaluación de la trabajadora es inferior a la semana de inicio del riesgo, actualmente **no existe riesgo**, y por tanto no se autocumplimentará el ítem correspondiente en la ventana principal. Si por el contrario la semana de embarazo es igual o superior a la semana de inicio del riesgo, **existe riesgo**, y el ítem aparecerá chequeado en la pantalla principal de la pestaña correspondiente.

En cualquier caso, el programa muestra la semana de inicio del riesgo y un código de colores que indica la presencia o ausencia del mismo (Figura 5)



The screenshot displays the ErgoMater software interface. At the top, there is a header bar with the text "Ergo/IBV - ErgoMater". Below this, there are several input fields: "Tarea: Almacén conservas- Preparación de palets", "Empresa: XXXX", and "Fecha: 03/03/2021". There is also an "Observaciones:" field. Below these, there are two dropdown menus: "Semana de embarazo: 31" and "Tipo de embarazo: Simple".

The main part of the interface is a grid of items. One item is highlighted, and a dialog box is open over it. The dialog box has a title "Posturas" and a subtitle "Ergo/IBV - ErgoMater - Asistente". The main text in the dialog box reads: "Se requiere estar de pie, de manera dinámica, discontinua e intermitente". Below this, there is a dropdown menu for "Tiempo de exposición" set to "Más de 5 horas/día". A field for "Semana de inicio del riesgo" is set to "30". A red banner at the bottom of the dialog box contains the text "Se supera la semana de inicio del riesgo". At the bottom of the dialog box, there are four buttons: "Video", "Vaciar", "Aceptar", and "Cancelar".

At the bottom of the main interface, there is a row of icons for various actions: "Léeme", "Ficha", "Firma", "Foto", "Video", "Informe", "Recom.", "Aceptar", and "Cancelar".

Figura 5. ErgoMater – Cálculo riesgo ítems

Posturas y movimientos

- Se requiere estar de pie de manera estática, ininterrumpida y prolongada
 - Tiempo de exposición:
 - Menos de 2 horas /día
 - Entre 2 y 3 horas/día
 - Entre 3 y 5 horas /día
 - Más de 5 horas /día

- Se requiere estar de pie, de manera dinámica, discontinua e intermitente
 - Tiempo de exposición
 - Menos de 2 horas /día
 - Entre 2 y 3 horas/día
 - Entre 3 y 5 horas /día
 - Más de 5 horas /día

- Se requiere flexión de tronco > 60° de manera inadecuada
 - Frecuencia
 - Intermitentemente (menos de 2 veces/hora)
 - Intermitentemente (entre 2-10 veces/hora)
 - Repetidamente (más de 10 veces/hora)
 - Tiempo de exposición
 - Menos de 2 horas /día
 - Entre 2 y 3 horas/día
 - Entre 3 y 5 horas /día
 - Más de 5 horas /día

- Se requiere estar sentada (sedestación) con o sin posibilidad de cambiar de postura
 - Sedestación
 - Sin posibilidad de cambiar de postura
 - Con posibilidad de cambiar de postura
 -
 - Tiempo de exposición
 - Menos de 2 horas /día
 - Entre 2 y 3 horas/día
 - Entre 3 y 5 horas /día
 - Más de 5 horas /día

Entorno


- Se requiere trabajar en superficies elevadas (plataformas, escalas o posters verticales).
 - o Distancia al suelo:
 - Más de 1 metro Menos de 1 metro
 - o Frecuencia (nº veces /jornada de 8 horas):
 - menos de 4 de 4-8 veces más de 8 veces

- Se requiere usar escaleras manuales
 - o Distancia al suelo:
 - Más de 1 metro Menos de 1 metro
 - o Frecuencia (nº veces /jornada de 8 horas):
 - menos de 4 de 4-8 veces más de 8 veces

Manipulación manual de cargas

- Se requiere manejar pesos mayores que el peso aceptable.

El procedimiento utilizado para el cálculo del peso aceptable, y por tanto de la presencia de riesgo por manipulación manual de cargas, se basa en el procedimiento propuesto para el levantamiento de cargas en posición de pie de la *'Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas'* [INSHT, 1998]. Dicho procedimiento ha sido adaptado convenientemente para incorporar los requisitos ergonómicos aplicables a la trabajadora embarazada en función de lo contemplado en la *Guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo (3ª edición), publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en 2020.*

Pulsando el botón , se accede a una ventana donde se registran las *condiciones de la manipulación* que se utilizarán para el cálculo de dicha variable.

El programa calcula el **peso aceptable** multiplicando el *peso teórico recomendado* según la *zona de manipulación* y la *semana de gestación* en la que se encuentre la trabajadora (Figura 6), por una serie de factores.

	≤ de 20 semanas	>20 semanas	> 28 semanas
Altura de la cabeza	7,8 kg	5,2 kg	
Altura del hombro	11,4 kg	7,6 kg	3,8 kg
Altura del codo	15 kg	10 kg	5 kg
Altura de nudillos	12 kg	8 kg	4 kg
Altura media pierna	8,4 kg	5,6 kg	4 kg
	4,2 kg	4,4 kg	3,8 kg
	6,6 kg	5,2 kg	5 kg
	7,8 kg	4,8 kg	5 kg
			4 kg

Figura 6. ErgoMater – Peso teórico recomendado en función de la zona de manipulación y la semana de gestación

Los factores de corrección a considerar para el cálculo del peso aceptable son el desplazamiento *vertical* de la carga, *giro del tronco*, *tipo de agarre*, *duración* y *frecuencia* de la manipulación. Una vez introducidos estos datos, el programa muestra automáticamente el valor del **peso aceptable**, el cual compara con el peso que realmente manipula la trabajadora e indica de manera automática la semana de inicio del riesgo (si se mantienen las condiciones de evaluación), así como si se maneja un peso superior al aceptable, en cuyo caso, indicaría la presencia del factor de riesgo y se autocumplimentaría automáticamente el check correspondiente a este ítem. en la casilla correspondiente. Así, cuando el peso real manipulado en la tarea es mayor que el **peso aceptable** calculado debe marcarse la casilla que precede al ítem para indicar que existe el factor de riesgo en cuestión.

Ergo/IBV - ErgoMater - Peso aceptable

Condiciones de la manipulación

Zona de manipulación (márquela sobre la figura)

Peso teórico recomendado: 4 kg

Peso manejado kg

Desplazamiento vertical

Giro del tronco

Tipo de agarre

Duración horas/día

Frecuencia veces/min

PESO ACEPTABLE kg

Semana de inicio del riesgo por MMC

Se maneja un peso superior al aceptable y se supera la semana de inicio del riesgo

Figura 7. ErgoMater - Ventana para el cálculo del Peso Aceptable-Riesgo por MMC

El registro de las **condiciones de la manipulación** se realiza como sigue:

Zona de manipulación. Marcar sobre la figura la zona donde se manipula la carga (el alejamiento de la carga en altura y profundidad respecto al cuerpo). Cuando se manipulan cargas en más de una zona hay que considerar la más desfavorable, para mayor seguridad.

La figura 6 muestra los valores del **peso teórico recomendado** según la zona de manipulación y las semanas de gestación de la trabajadora. Por ejemplo, el peso teórico recomendado para una carga que se maneja pegada al cuerpo, a una altura comprendida entre el codo y los nudillos cuando la trabajadora supera las 20 semanas de gestación es de 10 kg. Cuanto más alejada del cuerpo esté la carga mayor será el riesgo de lesión y menor el peso que se debería manipular.

Peso manejado. Indicar el peso que realmente maneja la trabajadora en su puesto de trabajo. Este peso se comparará posteriormente con el peso aceptable para determinar si la manipulación supone una situación de riesgo para la trabajadora.

Desplazamiento vertical. Seleccionar en el desplegable la distancia vertical que recorre la carga desde que se inicia el levantamiento hasta que finaliza la manipulación.

El desplazamiento vertical de una carga se considera ideal hasta 25 cm, siendo aceptables los desplazamientos comprendidos entre la *altura del hombro* y la *altura de media pierna*. Se deberían evitar los desplazamientos realizados fuera de estos rangos.

Giro del tronco. Seleccionar en el desplegable el giro del tronco, estimando el ángulo formado entre la línea que une los talones y la línea que une los hombros (Figura 8).



Figura 8. Giro del tronco

Tipo de agarre. Seleccionar en el desplegable cuál es el tipo de agarre de la carga, considerando lo siguiente (Figura 9):

- **Agarre bueno.** Cuando la carga tiene asas u otro tipo de agarres con una forma y tamaño que permita un agarre cómodo con toda la mano, permaneciendo la muñeca en una posición neutral, sin desviaciones ni posturas desfavorables.
- **Agarre regular.** Cuando la carga tiene asas o hendiduras no tan óptimas, que no permiten un agarre tan cómodo como el anterior. También incluye las cargas sin asas que pueden sujetarse flexionando la mano 90° alrededor de la carga.
- **Agarre malo.** Cuando no se cumplen los requisitos anteriores.




Figura 9. Tipo de agarre de la carga

Duración. Indicar la duración en horas de la manipulación de cargas a lo largo de la jornada. Una duración elevada puede producir fatiga y aumentar el riesgo de lesión.

Frecuencia. Introducir en la casilla la frecuencia con que se manipula la carga (veces/min).

INFORME

Una vez realizada la evaluación, pulsando el botón *Informe* en la ventana principal se accede al *informe de la tarea* (Figura 10) que contiene lo siguiente:

- **Identificación.** Se incluyen aquí los datos generales (fecha, tarea, empresa y observaciones), la información relativa a la trabajadora, la semana de embarazo en la que se realiza la evaluación, el tipo de embarazo y una imagen de la tarea, si se ha añadido una fotografía.
- **Factores de riesgo.** Se muestran los ítems detectados en cada apartado de la lista de comprobación. Para los ítems que requieren cálculos, aparecen también las condiciones señaladas, así como la semana de inicio del riesgo. Si el evaluador ha realizado el cálculo de un ítem de los que requieren información adicional, y el resultado de esta evaluación es una situación aceptable en el momento de la evaluación, en el informe se indicará que NO existe riesgo actualmente para ese ítem, pero se indicará la semana de riesgo en la que éste estará presente.

FACTORES DE RIESGO

Posturas y movimientos

— Se requiere estar de pie, de manera dinámica, discontinua e intermitente

SEMANA DE INICIO DEL RIESGO para las condiciones actuales:

Tiempo de exposición

— Se requiere flexión >20°, inclinación hacia un lado o giro pronunciado del tronco, de manera sostenida (>1 minuto seguido) o repetida (>2 veces/minuto)

— Se requiere flexión de tronco > 60° de manera inadecuada

SEMANA DE INICIO DEL RIESGO para las condiciones actuales:

Frecuencia

Tiempo de exposición

— Se requiere estar sentada (sedestación) con o sin posibilidad de cambiar de postura (RIESGO NO PRESENTE ACTUALMENTE)

SEMANA DE INICIO DEL RIESGO para las condiciones actuales:

Sedestación

Tiempo de exposición

Figura 10. ErgoMater - Informe de la tarea

RECOMENDACIONES

Pulsando el botón *Recom.* en la ventana principal de la tarea se obtiene el *informe de recomendaciones* (Figura 11). Además de los datos de **identificación**, se ofrecen las **recomendaciones** encaminadas a prevenir o minimizar los factores de riesgo detectados en el caso y los futuros (ítems que actualmente no presentan riesgo, pero se indicó la semana de riesgo en la que estará presente), incluyendo también medidas de carácter general que pueden ser útiles para cualquier trabajadora embarazada. Algunas de las recomendaciones se acompañan de una **imagen** de apoyo para aclarar algunos conceptos.


Aunque se ha intentado ofrecer soluciones con un ámbito de aplicación relativamente amplio, resulta obvio que las necesidades de un caso concreto pueden no verse reflejadas en este informe; de hecho, el evaluador debe comprobar si dichas recomendaciones pueden aplicarse en el caso actual y puede proponer cualquier otro tipo de solución necesaria para resolver los problemas detectados.


RECOMENDACIONES (comprobar si pueden aplicarse al caso analizado)

- Evitar estar de pie en una posición fija o combinada con desplazamientos durante largos periodos de tiempo. Esta medida puede prevenir los efectos adversos para la madre y el feto debidos al aumento de la carga física. Para ello, se puede alternar el trabajo de pie o andando con otras tareas realizadas en posición sentada (o semisentada) y pausas de descanso adecuadas.
- Evitar los desplazamientos innecesarios durante el trabajo. Por ejemplo, ubicar todas las actividades asignadas a la trabajadora en la misma planta y en zonas relativamente cercanas.
- Permitir alternar entre la postura de pie y sentada al realizar la tarea. Para crear un puesto que combine estar sentada y de pie se requiere un espacio considerable para las piernas bajo la superficie de trabajo, y hay que prestar una atención especial a la altura de trabajo. Las opciones incluyen:
 - [a] utilizar un banco de trabajo de altura fija y adecuada para trabajar de pie, y proporcionar un taburete alto para la postura sentada, garantizando que los pies se apoyan en un reposapiés para no comprometer el retorno venoso desde las piernas;
 - [b] utilizar una superficie de trabajo de altura ajustable, junto con una silla convencional para la postura sentada.

En cualquier caso, la alternancia entre ambas posiciones de trabajo no debe ser excesivamente frecuente, ya que el embarazo dificulta el gesto de levantarse de la silla. Antes de aplicar esta medida, considerar que las características de la tarea determinan cuál es la posición más adecuada para trabajar, por ejemplo, se recomienda estar de pie cuando se requiere gran movilidad, fuerza o alcamos, y en los puestos con poco espacio para las piernas.

- Proporcionar suelos antifatiga para el trabajo de pie. Este tipo de suelo puede reducir la incomodidad y el dolor de piernas y espalda durante la postura de pie prolongada. Su función consiste en promover pequeños movimientos de los músculos y favorecer el retorno venoso de sangre desde las piernas hacia el corazón.
- Proporcionar algún sistema de apoyo para colocar un pie ocasionalmente durante las tareas que se realizan de pie. Este apoyo alternativo de los pies permite realizar pequeños cambios de posición regularmente, consiguiendo que la postura de pie sea dinámica en vez de estática. Su objetivo es minimizar la fatiga y aliviar la incomodidad de las piernas y la espalda estando de pie.


[a]


[b]




Figura 11. ErgoMater – Informe de recomendaciones